目 录

1 概述	1-1
2 安装说明	2-1
2.1 支持的Linux操作系统	2-1
2.2 使用命令行安装Linux iNode	2-1
3 使用Linux iNode进行认证 ······	3-1
4 卸载Linux iNode	4-1
5 常见问题	5-1



为了方便 Linux 用户接入网络,H3C 为 Linux 用户量身定制了一款客 户端接入软件——Linux 版本的 iNode 智能客户端(以下简称为"Linux iNode")。Linux iNode 客户端支持 802.1x 认证方式,不支持 Portal 认证和 VPN 认证,可以与 H3C 以太网交换机、路由器等网络设备共 同组网,实现对宽带接入用户的身份认证和安全认证。

2 安装说明

2.1 支持的 Linux 操作系统

Linux iNode 支持在主流的 Linux 操作系统中安装,比较常用的 Linux 操作系统包括:

- Red Hat Enterprise Linux Server release 5
- Ubuntu 9.0.4

2.2 使用命令行安装 Linux iNode

下文将以 Red Hat Enterprise Linux Server release 5 为例,说明使用 命令行安装 Linux iNode 的步骤。Ubuntu 的安装过程类似,不同之处 将在下文中特别说明。

1. 以 root 身份登录 Red Hat ES 5 操作系统。



Ubuntu 没有 root 用户,请使用具有管理员权限的用户登录。

2. 将 Linux iNode 安装文件复制到安装目录。

本例中使用命令 cp iNodeClient_Linux.tar.gz /usr/iNode/将 Linux iNode 安装文件复制到目录"/usr/iNode/"下。注意,如果目录"/usr/iNode/"不存在,需事先创建。

图2-1 复制安装文件



3. 解压 Linux iNode 安装文件

进入安装文件所在目录,使用命令 tar -zxvf iNodeClient_Linux.tar.gz 解压安装文件。

图2-2 解压安装文件

📮 root@Linux-11:/usr/iNode 💶 🗆 🗙				
总计 7648	•			
-rw-rr 1 root root 7818304 12-07 14:04 iNodeClient_Linux.tar.gz				
[root@Linux-11 linux]# cp iNodeClient_Linux.tar.gz /usr/iNode				
[root@Linux-11 linux]# cd /usr/iNode				
[root@Linux-11 iNode]# tar -zxvf iNodeClient_Linux.tar.gz				
./iNodeClient/				
./iNodeClient/iNodeClient				
./iNodeClient/clientfiles/				
/iNodeClient/renew.ps				
/iNodeClient/enableCards.ps				
/iNodeClient/nodeAuthService				
/iNodeClient/resource/inode en tyt				
/iNodeClient/resource/inode_en.txt~				
./iNodeClient/uninstall.sh				
./iNodeClient/log/				
./iNodeClient/conf/				
./iNodeClient/conf/iNode.conf	-			
./iNodeClient/install.sh				
./iNodeClient/libs/				
./iNodeClient/libs/libACE-5.6.1.so				
./iNodeClient/libs/libACEXML-5.6.1.so				
./iNodeClient/libs/libstdc++.so.6				
./iNodeClient/libs/libCoreUtils.so				
//NodeClient/libs/tables.dat				
//Nodeclient/libs/http://www.widgate/				
/iNodeClient/libs/wXW1dgets/				
/iNodeClient/libs/wyWidgets/libwy_base=2.8.so 0				
/iNodeClient/libs/libOsisCore.so				
./iNodeClient/libs/libImp1Av.so				
./iNodeClient/libs/libstdc++.so.5				
./iNodeClient/AuthenMngService				
[root@Linux-11 iNode]#	-			

解压后的安装文件将存放在 "<iNodeClient_Linux.tar.gz 所在目录> /iNodeClient/" 中。

4. 安装 Linux iNode

进入 iNodeClient 目录,运行命令./install.sh 安装 Linux iNode。



Ubuntu 的安装命令为"sudo ./install.sh"。

图2-3 安装 Linux iNode

root@Linux-11:/usr/iNode/iNodeClient	
文件(E)编辑(E)查看(V)终端(T)标签(B)帮助(H)	
<pre>./iNodeClient/libs/wxWidgets/ ./iNodeClient/libs/wxWidgets/libwx_gtk2_core-2.8.so.0 ./iNodeClient/libs/wWidgets/libwx_base-2.8.so.0 ./iNodeClient/libs/libDesisCore.so ./iNodeClient/libs/libInplAv.so ./iNodeClient/libs/libInplAv.so.5 ./iNodeClient/AuthenMngService [root@Linux-11 iNode]# cd iNodeClient [root@Linux-11 iNode]# cd iNodeClient [root@Linux-11 iNode]# 11 总计 892 -rwxr-xr-x 1 root root 478006 10-30 17:24 AuthenMngService drwxr-xr-x 2 root root 4096 10-28 19:36 clientfiles drwxr-wr-x 2 root root 4096 10-28 19:36 clientfiles</pre>	
unwn-rr-x 2 root root 4030 17:24 iNo40 cont -r	=

需要注意的是,运行命令之前必须保证 root 用户对 install.sh 具有的可执行权限。可以使用命令 chmod 755 install.sh 来修改可执行权限。

图2-4 修改可执行权限

🔲 root@Lin	ux-11:/usr/iNode/iNodeClient	
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 终站	場(T) 标签(B) 帮助(H)	
[root@Linux-11 iNodeClient] [root@Linux-11 iNodeClient] 总计 888	f chmod 755 install.sh 11	
-rwxr-xr-x 1 root root 47800	6 10-30 17:24 AuthenMngService	
drwxr-xr-x 2 root root 409	6 10-28 19:36 clientfiles	
drwxr-xr-x 2 root root 409	6 10-29 10:40 conf	
-rwxr-xr-x 1 root root 15	7 10-30 17:24 enablecards.ps	
-rwxr-xr-x 1 root root 38145	7 10-30 17:24 iNodeClient	-
-rwxr-xr-x 1 root root 91	1 10-30 17:24 install.sh	1
drwxr-xr-x 3 root root 409	6 10-29 10:41 1ibs	
drwxr-xr-x 2 root root 409	6 12-07 14:16 log	
-rwxr-xr-x 1 root root	0 10-30 17:24 renew.ps	
drwxr-xr-x 2 root root 409	6 10-30 13:43 resource	
-rwxr-xr-x l root root l8 [root@Linux-ll iNodeClient]	9 10-30 17:24 uninstall.sh	-

5. 确认 Linux iNode 的安装情况

安装 Linux iNode 后,运行命令 ps -e | grep A 查看服务 AuthenMngService 是否启用。如果启用,则表示 Linux iNode 安装成功。

图2-5 服务启用成功



至此, Linux iNode 安装完成。

安装完成后,不需要重启 Linux 操作系统,也不需要启动任何服务即 可运行 iNode 客户端。

3 使用 Linux iNode 进行认证

在 Linux 下,只有使用 root 用户才能正常运行和使用 iNode。

1. 打开 Linux iNode 配置界面。

进入Linux iNode安装目录,本例中为 "/usr/iNode/iNodeClient/",如 图 3-1所示。

图3-1 Linux iNode 安装目录



双击iNodeClient,打开如图 3-2所示的iNode配置界面。

图3-2 Linux iNode 配置界面



打开iNode配置界面时,如果出现以下提示,请参见"5常见问题"中的(1)进行解决。

图3-3 错误提示



2. 配置 802.1x 认证连接。

点击 图 3-2左上角的[€]图标,进入认证连接配置窗口,如 图 3-4所示。 图3-4 认证连接配置窗口

1		iNo	de Intellige	nt Client	_	
<u>F</u> ile	<u>Operation</u> <u>H</u> e	🚺 c	reate New	Connection	×	
<u>@</u>	X 4 4	Connec name:	tion	test		
		User na	me:	linux@linux		
		Passwo	rd:	•••••		
		(1)		Save passwor	d	_
		Select I	NIC:	eth0		
		Carr Uplo Broa Packet	y version inf ad IP addres: dcast logoff Type ast () Multic	o s cast		
		🧳 确定	0	★ 取消(<u>C</u>)		

配置时需要注意以下两点:

- 如果PC有多块网卡或虚网卡,图 3-4中的(1)必须选择用于接入认证的网卡。
- 其他参数的配置与网络环境密切相关,请遵循网络管理员的建议 进行配置。

3. 接入认证

认证连接配置完成后,发起认证。方法如图 3-5所示。

图3-5 发起认证

14	iNode Intelligent Client 🗕 🗆 🗙
<u>File</u> <u>Operation</u>	Help
會 从 个	4 🙆 🕸
a	
2	
test	
Delete	
Property	
Connect	
Disconnec	
-	
Trigger sec	rity check
	Duration 00:00:00

认证成功后,用户即可接入网络。

图3-6 认证成功

14	iNode Intelligent Client	×
<u>File</u> O	peration <u>H</u> elp	
1 is	1 1 🕂 🕹 🕼 🖉	
2		
test		
05:54:05	PM: Connecting to the network	-
05:54:05	PM: Beginning authentication [linux@linux]	
05:54:09	PM: Velcome	
05:54:09	PM: No request for security check.	
		_
	Duration 00:00:00	зář

4 卸载 Linux iNode

在 Red Hat ES 5 中卸载 Linux iNode 必须使用 root 用户登录。

在 Linux iNode 安装目录下(本例中为 "/usr/iNode/iNodeclient/")运行命令./uninstall.sh 即可卸载 Linux iNode。



在 Ubuntu 中卸载 Linux iNode 必须使用具有管理员权限的用户登录。 Ubuntu 的卸载命令为"sudo./uninstall.sh"。

5 常见问题

(1) 成功安装Linux iNode后,运行Linux iNode,出现如图 5-1所示的 错误提示,如何解决?

图5-1 错误提示

	iNodeClient	_ – ×
×	Cannot convert from the charset Ur	known encoding (-1)!

• 原因分析

这是由于 Linux 操作系统的语言与 iNode Linux 不匹配导致的。如果不进行任何处理,也不影响 Linux iNode 的认证功能。但使用 iNode 客户端进行认证时,认证提示信息为乱码。

• 解决办法

以 root 身份(Ubuntu 中使用具有管理员权限的用户)运行命令 vi /etc/profile,打开配置文件。

图5-2 打开后的 profile



如 图 5-2 所示,在 profile 中添加 export LANG=en_US、 export LANG=zh_CN.GB2312 或export LANG=zh_CN.UTF8。保存并退出 profile,重启操作系统即可解决问题。