INSTALACIÓN DE OPENBSD DESDE EL CDROM



Autor : Fernando Quintero (@nonroot) *Correo electrónico:* fernando.a.quintero@gmail.com

Fecha de creación : 2 de abril de 2007

Ultima modificación: 08 de julio de 2017

Índice de contenido

1. Licencia del documento (BSD)	1
2. Antes de instalar	2
3. Instalación	2
3.1. Insertando el CDROM	2
3.2. Detección de dispositivos	3
3.3. Instalando o actualizando	3
3.4. Configuración de la red y otros	4
3.5. Particionamiento	6
3.6. Let's install the sets (jahora sí instalemos!)	9
4. Enlaces relacionados	12
5. Historial de Documentación	13
5.1. Actualizaciones del documento	13

1. Licencia del documento (BSD)

Copyright (c) 2007, Fernando Quintero, All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the **OpenBSD Colombia** nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS **CONTRIBUTORS** AND AND INCLUDING, "AS IS" ANY **EXPRESS** OR IMPLIED WARRANTIES, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY FITNESS FOR AND A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONTRIBUTORS LIABLE FOR DIRECT. INCIDENTAL. BE EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT GOODS OF OR OF SUBSTITUTE SERVICES; LOSS USE, DATA OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF WHETHER OR (INCLUDING LIABILITY, IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, TORT NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OF THE USE OF THIS OUT SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2. Antes de instalar

Antes de instalar el Sistema Operativo (S.O.) OpenBSD debe de ser consiente que tendrá que enfrentarse en algunos aspectos a "cosas diferentes", como por ejemplo si no conoce la forma en que se particiona el disco duro para un sistema BSD o la nomenclatura que usa para sus dispositivos. Tenga en cuenta que el proceso de instalación como lo dice la guía oficial puede hacerse de múltiples formas. Debemos de diferenciar el proceso de *booteo* (arranque) para la instalación y el proceso de instalación en sí.

Para bootear podemos usar un CDROM con una imagen (.iso) o podemos hacerlo por red, estas formas son las mas conocidas, otros tipos de arranque se logran desde cintas de *backup* (respaldo) o booteando un sistema desde una partición diferente a la que voy a instalar.

Para realizar el proceso de instalación puedo almacenar los paquetes requeridos en el CDROM de instalación, en una replica por red en un servidor HTTP (Web) o un servidor FTP (transferencia de archivo).

En este documento solo aprenderemos a instalar booteando desde el CDROM que además contiene los paquetes necesarios para la instalación, recuerde que este CDROM lo puede comprar directamente del sitio oficial de OpenBSD (<u>http://www.openbsd.org</u>), lo cual es una buena forma de apoyar el proyecto, si esto no le fuera posible, todavía puede descargarse los archivos del FTP público oficial (<u>ftp://ftp.openbsd.org</u>), o de algún *mirror*¹ (sitio espejo) y crearse su propia ISO para instalar.

3. Instalación

La instalación de OBSD es sí misma es un proceso bastante simple que no le tomará más de 15 minutos. Tenga a la mano un CDROM con la ISO del Sistema Operativo y prepárese para instalar.

Esta instalación esta asumiendo que instalaremos un sistema con plataforma amd64 o compatible, de igual forma asumo que su sistema tiene mas de 16MB de memoria RAM y más de 100MB de espacio en disco que es lo mínimo que se requiere para instalar este Sistema Operativo.

3.1. Insertando el CDROM

Inserte el CDROM en la bandeja de su computador, ingrese a la BIOS y configúrela para que tome como dispositivo de arranque el CDROM, en el caso de contar con un *software* de virtualización, ubique la imagen .ISO. Posiblemente no sea necesario hacer algo en la máquina, generalmente ya viene configurado para que primero intente arrancar desde el CDROM o desde un medio extraíble (disco 3-1/2 o USB) y luego desde el disco duro.

Podrá observar un prompt que le indica que OBSD arrancará el proceso de instalación.

```
CD-ROM: E0
Loading /6.1/AMD64/CDBOOT
probing: pc0 mem[639K 1022M a20=on]
disk: hd0+* cd0
>> OpenBSD/amd64 CDBOOT 3.28
boot> _
```

Fig 1. Inicialización del proceso de instalación.

1 Listado de espejos oficiales, <u>https://www.openbsd.org/ftp.html</u>

3.2. Detección de dispositivos

OBSD detectará automáticamente sus dispositivos siempre y cuando estén soportados por la *release* (*ver información sobre las releases en el documento ¿QUÉ ES OPENBSD?*) que este intentando instalar.

Para encontrar una lista de compatibilidad de hardware por favor refiérase al archivo *INSTALL* que viene dentro del CDROM de instalación o a la F.A.Q del proyecto OBSD que podrá encontrar en:<u>http://www.openbsd.org/faq/</u> o en <u>http://openbsd.appli.se/faq/es/faq1.html</u>

acpi0 at bios0: rev 2
acpi0: tables DSDT FACP APIC SSDT
acpimadt0 at acpi0 addr 0xfee000000: PC-AT compat
cpu0 at mainbus0: apid 0 (boot processor)
cpu0: Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz, 2395.06 MHz
cpu0: FPU,UME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOU,PAT,PSE36,CF
LUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,POPCNT,AES,XSA
UE, AUX, NXE, RDTSCP, LONG, LAHF, ITSC
cpu0: 256KB 64b/line 8-way L2 cache
cpu0: TSC frequency 2395061690 Hz
cpu0: apic clock running at 999MHz
cpu0: mwait min=64, max=64
ioapic0 at mainbus0: apid 1 pa 0xfec00000, version 20, 24 pins
acpiprt0 at acpi0: bus 0 (PCI0)
acpicpu at acpi0 not configured
"PNP0303" at acpi0 not configured
"PNPOF03" at acpi0 not configured
"PNPOCOA" at acpi0 not configured
"ACPI0003" at acpi0 not configured
pci0 at mainbus0 bus 0
pchb0 at pci0 dev 0 function 0 "Intel 82441FX" rev 0x02
"Intel 82371SB ISA" rev 0x00 at pci0 dev 1 function 0 not configured
pciide0 at pci0 dev 1 function 1 "Intel 82371AB IDE" rev 0x01: DMA, channel 0 co
nfigured to compatibility, channel 1 configured to compatibility

Fig 2. Reconocimiento del hardware del equipo.

3.3. Instalando o actualizando

Una vez se reconozca el hardware, OBSD nos preguntará si queremos instalar desde cero o queremos actualizar nuestro sistema. En este es un ejemplo de instalación seleccionaremos la letra **"I"** que nos indica Instalar.

```
uhub0 at usb0 configuration 1 interface 0 "Apple OHCI root hub" rev 1.00/1.00 ad
dr 1
isa0 at mainbus0
pckbc0 at isa0 port 0x60/5 irq 1 irq 12
pckbd0 at pckbc0 (kbd slot)
wskbd0 at pckbd0: console keyboard, using wsdisplay1
softraid0 at root
scsibus1 at softraid0: 256 targets
root on rd0a swap on rd0b dump on rd0b
erase ^?, werase ^W, kill ^U, intr ^C, status ^T
Welcome to the OpenBSD/amd64 6.1 installation program.
(I)nstall, (U)pgrade, (A)utoinstall or (S)hell? I_
```

Fig 3. seleccione la opción deseada.

Luego nos preguntará por el lenguaje del teclado, elegiremos el que mas nos convenga usando el código de dos letras muy bien conocido por todos, si quiere ver un listado de códigos disponibles ingrese la tecla *L* mayúscula seguida de un ENTER. Para nuestro ejemplo seleccionaremos "*es*".

Después de esto, nos pedirá el nombre del sistema, procedemos a digitar el nombre que deseemos asignarle a esta maquina, en nuestro caso lo hemos puesto como "*OBSDColombia*", damos un ENTER y en este punto nos preguntará si deseamos configurar la tarjeta de red de nuestro equipo, y nos brindará una opción por defecto en nuestro caso *em0*, pulsamos ENTER. (Fig. 4).

3.4. Configuración de la red y otros

La nomenclatura para estas tarjetas depende de la marca de la tarjeta, por lo tanto para tarjetas intel, podemos tener el nombre em0, donde el 0 me indica que es la primera tarjeta de red, para tarjetas *realtek* puede aparecer el nombre rl0 y para tarjetas VIA, puede aparecer vr0.

Si tuviéramos dos tarjetas de red intel, se llamarían *em0* y *em1*.

Si no deseamos configurar la tarjeta de red, escribimos "none" y presionamos ENTER.

La instalación nos preguntará como sera configurada nuestra tarjeta de red, por defecto se encuentra seleccionada en modo "*dhcp*" damos ENTER, en este modo pedirá la dirección a un servidor dhcp dentro de la red a la cual esta conectado nuestro equipo, luego nos preguntara si deseamos configurar Ipv6, para lo cual lo dejamos por defecto en "*none*" y presionamos ENTER, nos pedirá la confirmación de que este acabada la configuración de la tarjeta o si deseamos configurar alguna otra tarjeta de red, después de manera automática se nos otorga el dominio y el servidor de nombres del equipo, por último preguntará si deseamos hacer algún cambio de manera manual a la configuración e red a lo cual respondemos "*done*".

En cambio si deseamos una configuración estática digitamos la dirección Ipv4 que tendrá asignada la tarjeta de red, luego se nos proporcionará la opción de modificar la máscara de red o si la dejamos por defecto, igual nos pedirá una configuración para Ipv6 para lo cual lo dejamos en "*none*", damos ENTER a la opción por defecto diciendo que esta hecha la configuración y en este punto nos pedirá por un *gateway*, un dominio y un servidor de nombre.

Welcome to the OpenBSD/amd64 6.1 installation program. (I)nstall, (U)pgrade, (A)utoinstall or (S)hell? I At any prompt except password prompts you can escape to a shell by typing '!'. Default answers are shown in []'s and are selected by pressing RETURN. You can exit this program at any time by pressing Control-C, but this can leave your system in an inconsistent state.
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] es System hostname? (short form, e.g. 'foo') OBSDColombia
Available network interfaces are: em0 vlan0.
Which network interface do you wish to configure? (or 'done') [em0] em0 IPv4 address for em0? (or 'dhcp' or 'none') [dhcp] 192.168.0.2 Netmask for em0? [255.255.255.0] 255.255.255.0 IPv6 address for em0? (or 'rtsol' or 'none') [none] none Available network interfaces are: em0 vlan0. Which network interface do you wish to configure? (or 'done') [done] done
Default IPv4 route? (IPv4 address or none) 192.168.0.1 add net default: gateway 192.168.0.1 DNS domain name? (e.g. 'bar.com') [my.domain] OBSDColombia.local DNS nameservers? (IP address list or 'none') [none] 192.168.0.1

Fig 4. Configuración de teclado, Nombre y red estática.

Welcome to the OpenBSD/amd64 6.1 installation program. (I)nstall, (U)pgrade, (A)utoinstall or (S)hell? I At any prompt except password prompts you can escape to a shell by typing '!'. Default answers are shown in []'s and are selected by pressing RETURN. You can exit this program at any time by pressing Control-C, but this can leave your system in an inconsistent state.	
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] es System hostname? (short form, e.g. 'foo') OBSDColombia	
Available network interfaces are: em0 vlan0.	
Which network interface do you wish to configure? (or 'done') [em0] em0 IPv4 address for em0? (or 'dhcp' or 'none') [dhcp] dhcp DHCPDISCOVER on em0 - interval 1 DHCPOFFER from 192.168.0.1 (90:6e:bb:1d:0e:dd) DHCPREQUEST on em0 to 255.255.255.255 DHCPACK from 192.168.0.1 (90:6e:bb:1d:0e:dd) bound to 192.168.0.24 renewal in 1800 seconds. IPv6 address for em0? (or 'rtsol' or 'none') [none] none Available network interfaces are: em0 vlan0. Which network interface do you wish to configure? (or 'done') [done] done DNS domain name? (e.g. 'bar.com') [my.domain] OBSDColombia.local Using DNS nameservers at 192.168.0.1	

Fig 5. Configuración de teclado, Nombre y red dinámica.

Terminada la configuración de la red, inmediatamente nos preguntara por el *password* de la cuenta root, la cual debemos digitar y repetirla al siguiente paso. NOTA: *no se mostrará nada mientras escribes la contraseña, así que aunque no veas que esta escribiendo en realidad sí lo hace.*

Nos preguntará si queremos que el servidor SSH (sshd) inicie por defecto tras la instalación, con este servicio podremos entrar remotamente para administrar nuestro equipo, entonces elegimos "yes".

"Do you expect to run the X Window System [yes]", (¿Esperas que inicie el Sistema X Window?), en caso tal que sea necesario contar con servicios gráficos, se podrá hacer uso de las "X", es posible que se quiera contar con un gestor de ventanas posteriormente, ya que el X Window por sí solo es muy limitado. Si este es el caso, bastará con indicar yes.

"Do you want the X Window System to be started by xenodm(1)? [no]", (¿Desea que el sistema X Window sea iniciado por xenodm?). Xenodm será el encargado de solicitar credenciales para la autenticación de los usuarios del sistema, la interfaz presentada por xenodm es configurable, permitiendo realizar cambios personalizables.

"Setup a user? (enter a lower-case loginame, or 'no') " puffy, (¿Configurar un usuario? -Introduzca un nombre de inicio de sesión en minúscula-, o no). En este caso, se creará un usuario y su login será puffy.

"*Full name for user puffy? [puffy] Puffy*", (¿Nombre completo para el usuario *puffy?*), se indicará el nombre completo del usuario. Es de aclarar que esta información será almacenada en el archivo /*etc/passwd*, es de aclarar que este usuario pertenecerá al grupo <u>wheel</u>.

"*Password for user puffy?*", (¿Contraseña del usuario puffy?), se nos solicitará escribir y confirmar la contraseña del usuario.

Finalizamos indicando si permitiremos que el usuario root ingrese al servicio SSH.

```
Password for root account? (will not echo)
Password for root account? (again)
Start sshd(8) by default? [yes]
Do you expect to run the X Window System? [yes]
Do you want the X Window System to be started by xenodm(1)? [no] yes
Setup a user? (enter a lower-case loginname, or 'no') [no] puffy
Full name for user puffy? [puffy] Puffy
Password for user puffy? (will not echo)
Password for user puffy? (again)
WARNING: root is targeted by password guessing attacks, pubkeys are safer.
Allow root ssh login? (yes, no, prohibit-password) [no] no
```

Fig 6. Configuración posterior a la instalación.

3.5. Particionamiento

"Which one is the root disk?" (¿Cual es el disco raíz?), aquí el proceso de instalación nos esta diciendo que cual de los discos encontrados es el que deseamos usar para OpenBSD.

Seleccionamos el que vayamos a usar. Por defecto nos reconoce el disco *wd0*, para esta caso es un disco en limpio, así que no tiene ningún tipo de formato válido, por defecto nos sale la opción de usar el disco completo "*whole disk*", lo seleccionamos y automáticamente hace un esquema de particionamiento para el disco.

Avai Whic Disk Offs	lable d h disk : wd0 :et: 0	lisks is t	are he r geo Sig	:: u •oot •met ¡nat	d0. di: ry: ure	sk? (* 694/2 : 0xAf	'?'f 255∕6 ì55	or (3 [1	le1 111	tails) 154280	[wd0] Sectors	:]			
		Sta	rtin	ŋ		Eı	nding			LBA	Info:				
#:	id	С	Η	Š		С	H	S	Ι		start:		size]	
• ••:	 00	 0	0		_	 0	 0	 0			 0:		 0] unused	
1:	00	Θ	Θ	Θ		Θ	Θ	Θ	Γ		Θ:		Θ	l unused	
2:	00	Θ	Θ	Θ		Θ	Θ	Θ	Ε		Θ:		Θ	l unused	
*3:	A6	Θ	1	2		693	254	63	Γ		64:	11	149046] OpenBSD	
Use	(W)hole	e dis	k ME	R,	who	le di:	sk (G)PT.	, ((O)penB	ISD area	or (E)dit?	[OpenBSD]	W
Sett	ing Ope	enBSD	MBF	l pa	rti	tion 1	to wh	ole	ωċ	10do	me.				
The	auto-al	lloca	ted	lay	out	for u	Jd0 i	s:							
#			si	ze			off	set	f	stype	[fsize	bsize	: cpg]]	
a:			970.	4M				64	4	ł.2BSD	2048	16384	1	# /	
ь:			256.	ΘM			1987	424		swap					
c:		5	446.	4M				Θ	ι	inused					
d :		3	072.	ΘM			2511	712	4	Ł.2BSD	2048	16384	1	# ∕usr	
e:		1	145.	5M			8803	168	4	1.2BSD	2048	16384	1	# ∕home	
Use	(A)uto	layo	ut,	(E)	dit	auto	layo	ut,	01	r creat	e (C)us	tom 1	ayout?	[a] a	

Fig 7. Reconocimiento del disco duro.

OBSD reconocerá nuestro disco duro y hará un particinamiento automático del disco, pero también permitirá que elijamos la forma como deseamos particionar nuestro sistema, a diferencia de un sistema GNU/Linux, antes de crear una partición raíz necesitamos crear una partición FDISK para OBSD.

La partición FDISK será una de las cuatro (4) particiones posibles para el disco y alojará la información de particionado del sistema BSD, esto es mas conocido como el *disklabel* de la

partición. Esto aplica para todos los sistemas BSD como Free, Net, OBSD y Solaris.

El primer disco duro será reconocido generalmente como *wd0 (doble u, de, cero)*, debemos informarle al sistema sobre cual disco instalaremos, el que selecciona por defecto lo mostrará entre corchetes [] y lo elegiremos dándole un ENTER.

Luego nos preguntará si queremos usar todo el disco para OBSD o si deseamos editar el MBR, *"Use (W)hole disk or (E)dit the MBR? [whole]"* aquí decidiremos si vamos a instalar un equipo solo con OBSD o estamos pensando en tener una instalación múltiple (ejemplo: GNU/Linux + OpenBSD).

Para el ejemplo, la instalación será una instalación limpia, por lo que no debemos de preocuparnos por datos o por el particionamiento ya que el disco esta disponible solo para nuestro sistema. Si este no es su caso, seleccione *"E", escribiéndolo* o dando ENTER y luego use los comandos en el *prompt* del *fdisk* para crear la partición de *fdisk* requerida para su instalación.

Si requiere mas ayuda sobre el uso del *fdisk*, por favor consulte la F.A.Q o use el carácter "?", para pedir mas información al respecto.



Fig 8. Selección del disco duro y particionamiento automático.

Al seleccionar la opción por defecto *whole*, es lanzado de manera automática un esquema de particionamiento, si deseamos dejar este esquema simplemente en la siguiente opción se nos preguntara si deseamos que ejecute este diseño automático (A), editar el diseño automático (E), o si deseamos un diseño personalizado (C), dejamos el por defecto que es ejecutar este diseño automático [a] y simplemente damos un ENTER, en este punto ya no hay marcha atrás con esto quedan formateadas las particiones y el disco duro.

Al seleccionar (C), entraremos en el *disklabel*, este editor me permite definir las particiones de OBSD sobre la partición *fdisk* creada anteriormente (una sola de todo el disco duro). Para leer la ayuda sobre este editor puedo usar también el carácter "?".

Use (A)u Label ed	Use (A)uto layout, (E)dit auto layout, or create (C)ustom layout? [a] c Label editor (enter '?' for help at any prompt)						
> р							
OpenBSD	area: 64-11149110; s	ize: 111490;	146; free:	22			
#	size	offset	fstype l	fsize bsize	շրցյ		
a:	1987360	64	4.2BSD	2048 16384	12958		
Ъ:	524288	1987424	swap				
c:	11154280	Θ	unused				
d :	6291456	2511712	4.2BSD	2048 16384	12958		
e:	2345920	8803168	4.2BSD	2048 16384	12958		
>da							
>db							
>dd							
>de							
>р							
OpenBSD	area: 64-11149110; s	ize: 111490;	146; free:	11149046			
#	size	offset	fstype [fsize bsize	շրց]		
c:	11154280	Θ	unused				
> d c							
Partitio	on must be between 'a	i'and 'v' (excluding	r 'c').			
>		F		,			
_							

Fig 9. Mostrar particiones, borrarlas e intento de borrado de la partición c

El comando "p", me muestra las particiones actuales del disco duro, si deseamos ver el tamaño en MegaByte's, lo hacemos con el comando "p m", en la Fig. 7 se encuentra un diseño de particiones de un sistema anterior, la partición c es algo especial ya que significa o representa todo el tamaño del disco, por lo tanto esta partición no se puede editar, ni borrar.

Para agregar particiones se usa el comando "a", el comando "d"se usa para borrarlas.

> a a	
size: [11149046] 16	
Rounding size to culinder (16065 sect	ors): 2104451
FS fume: [4 2BSD]	
mount noint: [none] /	
Rounding size to bsize (32 sectors):	2104448
) a b	
offset: [2104512]	
size: [9044598] 512M	
Rounding size to cylinder (16065 sect	ors): 1044228
FS type: [swap]	
) a d	
offset: [3148740]	
size: [8000370]	
FS type: [4.2BSD]	
mount point: [none] /home	
Rounding offset to bsize (32 sectors)	: 3148768
Rounding size to bsize (32 sectors):	8000320
> p	
OpenBSD area: 64-11149110; size: 1114	9046; free: 50
# size offse	t fstype [fsize bsize cpg]
a: 2104448 6	4 4.2BSD 2048 16384 1 # /
b: 1044228 210451	2 swap
c: 11154280	0 unused
d: 8000320 314876	8 4.2BSD 2048 16384 1 # /home
> _	

Fig 10. Creación de las nuevas particiones, escritura de cambios y salida del editor

La partición **b**, siempre será la swap o memoria de intercambio para los sistemas BSD y la partición a siempre será la raíz (/) del sistema. El resto de particiones se nombran de la letra **d** en adelante.

En el ejemplo agrego una partición llamada **d**, que será el directorio donde se alojaran mis usuarios (/**home**). En la Fig. 9 podemos observar el resultado del particionamiento de nuestro disco.

Luego ejecutaremos el comando "w" el cual nos permite grabar los cambios en la tabla de particiones y el comando "q" que nos sacará del editor *disklabel*. Después de esto el sistema formateará las particiones y las creará con el *filesystem* de OpenBSD (FFS) como se puede observar en Fig. 11.

> р					
OpenBSD	area: 64-11149110; s	size: 111490)46; free	: 50	
#	size	offset	fstype	[fsize bsize	շբցյ
a:	2104448	64	4.2BSD	2048 16384	1 # /
ь:	1044228	2104512	swap		
c:	11154280	Θ	unused		
d :	8000320	3148768	4.2BSD	2048 16384	1 # /home
λω					
> q					
No label	l changes.				
/dev/rwa	10a: 1027.6MB in 2104	448 sectors	: of 512]	bytes	
6 cylind	der groups of 202.471	1B, 12958 bl	ocks, 259	984 inodes ea	ch
/dev/rwa	10d: 3906.4MB in 8000	0320 sectors	: of 512]	bytes	
20 cylin	nder groups of 202.47	Р МВ, 1 2958 Ъ	locks, 2	5984 inodes e	ach
/dev/wd0	9a (31ea4835c5e1fca4)	.a) on /mnt	type ffs	(rw, asynchr	onous, local)
/dev/wd0	9d (31ea4835c5e1fca4)	.d) on /mnt/	home type	e ffs (rw, as	ynchronous, local, n
odev, na	osuid)				
Let's in	nstall the sets!				

Fig 11. Formateo de las particiones creadas y elegidas

3.6. Let's install the sets (¡ahora sí instalemos!)

Después de esto nos preguntará donde se encuentran el conjunto de paquetes a instalar, esto es, todos los paquetes de instalación de OpenBSD. Nos mencionará cuatro (4) lugares donde encontrarlos.

cd: desde el CDROM de instalación que para el ejemplo es el lugar elegido.

disk: desde una partición en el disco que posea dichos archivos.

http: desde un sitio WEB al que podamos acceder desde nuestra red.

ftp: desde un servidor FTP al que tengamos acceso desde nuestra red.

Seleccionaremos la opción del CDROM, seguido del dispositivo existente (cd0) y le daremos la ruta hasta donde se encuentran los paquetes. A menos que alguien intencionalmente haya cambiado la ruta en el momento de crear el CDROM de instalación, esta será **6.1/amd64** donde 6.1 me indica la versión del S.O. y el amd64 la plataforma en la cual estamos instalando. Si su caso es que posee una plataforma diferente, por favor revise el manual de instalación oficial que viene en el CDROM para continuar con el proceso.

Let's install the sets! Location of sets? (cd0 disk http or 'done') [cd0] Pathname to the sets? (or 'done') [6.1/amd64]
Select sets by entering a set name, a file name pattern or 'all'. De-select sets by prepending a '-' to the set name, file name pattern or 'all'. Selected sets are labelled '[X]'. [X] bsd [X] base61.tgz [X] game61.tgz [X] xfont61.tgz [X] bsd.rd [X] comp61.tgz [X] xbase61.tgz [X] xserv61.tgz [] bsd.mp [X] man61.tgz [X] xshare61.tgz Set name(s)? (or 'abort' or 'done') [done]
Directory does not contain SHA256.sig. Continue without verification? [no] yes_

Fig 12. Selección donde encontrar el set de paquetes y selección de paquetes a instalar.

Los paquetes a instalar se pueden seleccionar escribiendo el nombre y presionando ENTER, otra forma es escribir la palabra "*all*" que nos selecciona todos y luego con el símbolo menos (-) quitar la selección de alguno de los paquetes, por ejemplo *-xfont61.tgz -x**.

Una corta explicación del conjunto de paquetes es:

bsd: es el núcleo en si mismo, este es el kernel del sistema OpenBSD. (Obligatorio)

bsd.rd: es una imagen (kernel) que se carga antes de iniciar la carga del núcleo real, se puede usar para crear un disco de 3-1/2 o para instalar desde otra partición, también llamado RAM disk kernel.

bsd.mp: es un kernel con soporte para multiprocesador (SMP), a menos que tu equipo tenga varios procesadores no será necesario instalarlo.

base61.tgz: son todos los paquetes base para el sistema BSD, el 48 indica la versión 4.8, este paquete debe (tiene) que ser instalado para que tu sistema funcione adecuadamente. (Obligatorio)

comp61.tgz: son todos los paquetes relacionados con el desarrollo, compiladores, enlazadores, librerías, headers, etc.

man61.tgz: las páginas del manual, toda la ayuda para cada uno de los comandos y archivos del sistema.

game61.tgz: juegos y sus páginas de manual, aveces son necesarios :)

xbase61: librerías base y utilidades para el entorno gráfico X11.

xshare61.tgz: contiene las paginas de manual, las configuraciones locales, etc. para el servidor gráfico (X).

xfont61.tgz: las fuentes (fuentes de letras) para el sistema gráfico.

xserv61.tgz: el servidor gráfico (X) que este usando el S.O. (Xfree86 o Xenocara).

Una vez seleccionados los paquetes se procede con "yes".

De esta forma damos inicio a la instalación de cada uno de los paquetes que hemos seleccionado. Como se podrá dar cuenta el sistema base es mínimo, por lo tanto no espere tener aplicaciones de usuario final en la instalación por defecto como ocurre con otras distribuciones GNU/Linux o BSD.

Por último nos preguntara por la locación de mas paquetes, como no es el caso "yes".

Si quiere empezar a usar realmente el sistema, debe aprender un poco sobre lo que es el sistema de ports y paquetes (más información en la F.A.Q oficial o en el documento ¿QUÉ ES OPENBSD?).

T	1 _ J	400.	1	40400	un	~~~~
Installing	bsa	100%		10433	КВ	00:00
Installing	bsd.rd	100%	;*************************************	9210	KB	00:00
Installing	base61.tgz	100%	*****	5Z3ZZ	KB	00:08
Extracting	etc.tgz	100%	*******	189	KB	00:00
Installing	comp61.tgz	100%	******	46070	KB	00:06
Installing	man61.tgz	100%	******	8719	KB	00:03
Installing	game61.tgz	100%	******	2707	KB	00:00
Installing	xbase61.tgz	100%	********************	17497	KB	00:05
Extracting	xetc.tgz	100%	*****	7006		00:00
Installing	xshare61.tgz	100%	*****	4406	KB	00:03
Installing	xfont61.tgz	100%	*****	39342	KB	00:06
Installing	xserv61.toz	100%	*****	13001	KB	00:01
Location of	sets? (cd0 d	lisk h	ttn or 'done') [done]			
2000.01010 01						
What timezo	one are you in	ı? ('?	′′for list) [Canada∕Mountain] Amer:	ica∕Bog	gota
Saving conf	figuration fil	les	done.			
Making all	device nodes.	don	e.			
6						
CONGRATULA	FIONS! Your Or	ienBSD	install has been successful	lu com	leted	ţ
To hoot the	e new sustem.	enter	'reboot' at the command pro	nnt		•
liken uou lo	, new system, arin to nour a	nell su	stem the first time please	nead uu	num ma	; 1
which you it	'mail' commany	icw sy i	scem the first time, picase i	rcaa yi	Jui ma	11
using the		ι.				
# neboot						
# LCDOOC						

Fig 13. Proceso de instalación (bastante rápido).

Como hemos dicho anteriormente en este momento se preguntará por la zona horaria, si usted ha decidido hacer una configuración de red estática, si estas en Colombia, puedes escribir directamente *America/Bogota*. Si no es así simplemente la buscas escribiendo en el *prompt* "?".

Una vez terminado este proceso, el sistema habrá quedado instalado, como podemos observar también en la Fig 13, y se nos pedirá que reiniciemos "*reboot*" para poder empezar a usar el nuevo sistema OBSD.

Cuando la máquina se reinicie, podrás ver como organiza todo lo necesario para poder trabajar correctamente, entre estas cosas genera las llaves para el servicio SSH que estará corriendo por defecto si así lo especificaste en el momento de la instalación.

Una vez terminada la carga inicial, se nos pedirá un login y password.

OBS	DColombia.OBSDColombia.local	OpenBSD
Login:		AT ANY
Password:		
		24 A A A A
	Console log (for OBSDColombia.OBSDColombia.local

Fig 14. Solicitud de credenciales de xenodm.

⊅ hostname DBSDColombia.OBSI \$	DColombia.loca	1								
\$ uname −a DpenBSD OBSDColom \$	mbia.OBSDColom	bia.local 6.1 G	ENERIC#19	amd64						
\$ df -h Filesystem Si /dev/wd0a 2, /dev/wd0d 2,	ize Used 1 .0G 573M .8G 28.0K	Avail Capacity 1.3G 30% 2.6G 0%	Mounted (/ /home	on						
\$ \$ ifconfig em0 em0: flags=8843<(UP, BROADCAST, R	UNNING,SIMPLEX,	MULTICAST	> mtu 1	500					
lladdr Ot index 1 p groups: 6	8:00:2/:cb:f/: priority 0 llp egress	43 rio 3 laat (1000baaaT	full_due	lev)						
inet 192,	active .168.0.24 netm	ask Oxffffff00	broadcast	192,16	8.0.2	55				
* \$ route -nv show Routing tables	-inet head ·	-5								
Internet: Destination default &	Gateway 192.168.0.1	Flags UGS	Refs 0	Use 3	Mtu -	Prio 8	Iface em0	Label "DHCLIENT	1999"	
5 id uid=1000(puffy) g ≸ ≠ ■	gid=1000(puffy) groups=1000(p	uffy), O(u	wheel)						
	DBSDColombia.OBS DBSDColombia.OBS uname -a OpenBSD OBSDColor dev/wd0a 2 /dev/wd0a 2 /dev/wd0d 2 ifconfig em0 em0: flags=8843(1 Iladdr 0 index 1 groups: c media: E status: c inet 192 route -nv show Routing tables Internet: Destination default id=1000(puffy) ; I	DSDColombia.OBSDColombia.loca uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColom ddf -h Filesystem Size Used /dev/wd0a 2.0G 573M /dev/wd0d 2.8G 28.0K ifconfig em0 em0: flags=8843 <up.broadcast.r< th=""><th>DESDColombia.OBSDColombia.local buname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 G buname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 G bundle -h Filesystem Size Used Avail Capacity /dev/wd0a 2.0G 573M 1.3G 30% /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% bundle -h ficonfig em0 em0: flags=8843<up.broadcast.running.simplex,< th=""><th>DESDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted of /dev/wd0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home ifconfig em0 em0: flags=8843<up.broadcast.running.simplex.multicast lladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-dup status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast froute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs default 192.168.0.1 UGS 0 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(n)</up.broadcast.running.simplex.multicast </th><th>DBSDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home fifconfig em0 em0: flags=8843(UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1 lladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.16 froute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use default 192.168.0.1 UGS 0 3 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)</th><th>DBSDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 df -h Tilesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/ud0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home tionfig em0 em0: flags=8843(UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 Iladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.29 troute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu default 192.168.0.1 UGS 0 3 - id id uid=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)</th><th>DBSDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.06 573M 1.36 30% / /dev/wd0d 2.86 28.0K 2.66 0% /home ifconfig em0 sm0: flags=8843<up.broadcast.running.simplex.multicast> mtu 1500 Iladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 f route -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu Prio Jefault 192.168.0.1 UGS 0 3 - 8 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)</up.broadcast.running.simplex.multicast></th><th>DBSDColombia.OBSDColombia.local s uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 s df -h Tilesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home s ifconfig em0 em0: flags=8843(UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 11addr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 route -nv show -inet head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu Prio Iface default 192.168.0.1 UGS 0 3 - 8 em0 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)</th><th><pre>DBSDColombia.OBSDColombia.local i uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 i df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.06 573M 1.36 30% / /dev/wd0d 2.86 28.0K 2.66 0% /home i fconfig em0 am0: flags=8843<up.broadcast.running.simplex.multicast> mtu 1500</up.broadcast.running.simplex.multicast></pre></th><th><pre>BSDColombia.OBSDColombia.local uname -a JpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 idf -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on dev/wd0a 2.06 573M 1.36 30% / dev/wd0a 2.86 28.0K 2.66 0% /home ifconfig em0 em0: flags=8843(UP, BROADCAST, RUNNING, SIMPLEX, MULTICAST> mtu 1500 Iladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 1lprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 Foute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu Prio Iface Label Jefault 192.168.0.1 UGS 0 3 - 8 em0 "DHCLIENT 1999" id uid=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel) if Internet: Inte</pre></th></up.broadcast.running.simplex,<></th></up.broadcast.r<>	DESDColombia.OBSDColombia.local buname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 G buname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 G bundle -h Filesystem Size Used Avail Capacity /dev/wd0a 2.0G 573M 1.3G 30% /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% bundle -h ficonfig em0 em0: flags=8843 <up.broadcast.running.simplex,< th=""><th>DESDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted of /dev/wd0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home ifconfig em0 em0: flags=8843<up.broadcast.running.simplex.multicast lladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-dup status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast froute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs default 192.168.0.1 UGS 0 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(n)</up.broadcast.running.simplex.multicast </th><th>DBSDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home fifconfig em0 em0: flags=8843(UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1 lladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.16 froute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use default 192.168.0.1 UGS 0 3 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)</th><th>DBSDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 df -h Tilesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/ud0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home tionfig em0 em0: flags=8843(UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 Iladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.29 troute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu default 192.168.0.1 UGS 0 3 - id id uid=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)</th><th>DBSDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.06 573M 1.36 30% / /dev/wd0d 2.86 28.0K 2.66 0% /home ifconfig em0 sm0: flags=8843<up.broadcast.running.simplex.multicast> mtu 1500 Iladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 f route -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu Prio Jefault 192.168.0.1 UGS 0 3 - 8 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)</up.broadcast.running.simplex.multicast></th><th>DBSDColombia.OBSDColombia.local s uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 s df -h Tilesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home s ifconfig em0 em0: flags=8843(UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 11addr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 route -nv show -inet head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu Prio Iface default 192.168.0.1 UGS 0 3 - 8 em0 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)</th><th><pre>DBSDColombia.OBSDColombia.local i uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 i df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.06 573M 1.36 30% / /dev/wd0d 2.86 28.0K 2.66 0% /home i fconfig em0 am0: flags=8843<up.broadcast.running.simplex.multicast> mtu 1500</up.broadcast.running.simplex.multicast></pre></th><th><pre>BSDColombia.OBSDColombia.local uname -a JpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 idf -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on dev/wd0a 2.06 573M 1.36 30% / dev/wd0a 2.86 28.0K 2.66 0% /home ifconfig em0 em0: flags=8843(UP, BROADCAST, RUNNING, SIMPLEX, MULTICAST> mtu 1500 Iladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 1lprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 Foute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu Prio Iface Label Jefault 192.168.0.1 UGS 0 3 - 8 em0 "DHCLIENT 1999" id uid=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel) if Internet: Inte</pre></th></up.broadcast.running.simplex,<>	DESDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted of /dev/wd0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home ifconfig em0 em0: flags=8843 <up.broadcast.running.simplex.multicast lladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-dup status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast froute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs default 192.168.0.1 UGS 0 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(n)</up.broadcast.running.simplex.multicast 	DBSDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home fifconfig em0 em0: flags=8843(UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1 lladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.16 froute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use default 192.168.0.1 UGS 0 3 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)	DBSDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 df -h Tilesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/ud0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home tionfig em0 em0: flags=8843(UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 Iladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.29 troute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu default 192.168.0.1 UGS 0 3 - id id uid=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)	DBSDColombia.OBSDColombia.local uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.06 573M 1.36 30% / /dev/wd0d 2.86 28.0K 2.66 0% /home ifconfig em0 sm0: flags=8843 <up.broadcast.running.simplex.multicast> mtu 1500 Iladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 f route -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu Prio Jefault 192.168.0.1 UGS 0 3 - 8 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)</up.broadcast.running.simplex.multicast>	DBSDColombia.OBSDColombia.local s uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 s df -h Tilesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.0G 573M 1.3G 30% / /dev/wd0d 2.8G 28.0K 2.6G 0% /home s ifconfig em0 em0: flags=8843(UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 11addr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 llprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 route -nv show -inet head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu Prio Iface default 192.168.0.1 UGS 0 3 - 8 em0 id id id=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel)	<pre>DBSDColombia.OBSDColombia.local i uname -a OpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 i df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/wd0a 2.06 573M 1.36 30% / /dev/wd0d 2.86 28.0K 2.66 0% /home i fconfig em0 am0: flags=8843<up.broadcast.running.simplex.multicast> mtu 1500</up.broadcast.running.simplex.multicast></pre>	<pre>BSDColombia.OBSDColombia.local uname -a JpenBSD OBSDColombia.OBSDColombia.local 6.1 GENERIC#19 amd64 idf -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on dev/wd0a 2.06 573M 1.36 30% / dev/wd0a 2.86 28.0K 2.66 0% /home ifconfig em0 em0: flags=8843(UP, BROADCAST, RUNNING, SIMPLEX, MULTICAST> mtu 1500 Iladdr 08:00:27:cb:f7:43 index 1 priority 0 1lprio 3 groups: egress media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex) status: active inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 Foute -nv show -inet I head -5 Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Mtu Prio Iface Label Jefault 192.168.0.1 UGS 0 3 - 8 em0 "DHCLIENT 1999" id uid=1000(puffy) gid=1000(puffy) groups=1000(puffy), 0(wheel) if Internet: Inte</pre>

Fig 15. Entorno gráfico con la consola xterm abierta y comando básicos.

!Listo! Ahora tenemos nuestro sistema OpenBSD instalado y funcionando.

La recomendación ahora es leer el "*afterboot*", que es una guía del procedimiento básico a realizar una vez instalado el sistema. Para eso ejecutamos el comando "*man afterboot*", obviamente está en inglés, pero pronto escribiremos un nuevo documento con esta información.

4. Enlaces relacionados

Para consultar mas información sobre el proceso de instalación refiérase a:

Guías de instalación oficiales:

- <u>http://www.openbsd.org/faq/faq4.html</u>
- http://openbsd.appli.se/faq/es/faq1.html (traducción a Español)

Guías no oficiales:

• <u>http://geodsoft.com/howto/dualboot/openbsd.htm</u>

5. Historial de Documentación

5.1. Actualizaciones del documento

Nombre	E-mail	Fecha modificación
Esteban Calle Pérez	estebancalleperez@gmail.com	25/11/10
Andrés Resterpo González	handres999@gmail.com	08/07/2017