

## Configuration nethserver

Carte 1 Carte 2 Carte 3 Carte 4

Activer la carte réseau

Mode d'accès réseau : Accès par pont

Nom : Carte Wi-Fi Qualcomm Atheros AR9485 802.11b/g/n

Avancé

Type de carte : Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Mode Promiscuité : Refuser

Adresse MAC : 080027A077E6

Câble branché

Redirection de ports

**Réseau**

Carte 1 Carte 2 Carte 3 Carte 4

Activer la carte réseau

Mode d'accès réseau : Réseau interne

Nom : intnet

Avancé

Type de carte : Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Mode Promiscuité : Refuser

Adresse MAC : 080027434FC0

Câble branché

```
http://docs.nethserver.org

*****
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:A0:77:E6
        inet addr:192.168.1.148  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
        inet6 addr: fd95:89aa:529d:0:a00:27ff:fea0:77e6/64 Scope:Global
        inet6 addr: fe80::a00:27ff:fea0:77e6/64 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:81 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:50 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:7074 (6.9 KiB)  TX bytes:3832 (3.7 KiB)

lo      Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

[root@localhost ~]# _
```

## Config win xp client

